

Matériel :



- Fard crème rouge-sang, jaune, bleu Réf. 1003/A
- Plasto-nat Réf. 2027/A
- Sealor Réf. 2035
- Brosse plate N°2 Réf. 3001
- Brosse plate N°6 Réf. 3003
- Spatule inox Réf. A013
- Tubulure Réf. A008/B
- Poire ou seringue Réf. A001 ou A002
- Sparadrap Réf. A012
- Sang liquide Réf. 2001/L
- Sang épais Réf. 2001/E
- Sang gélifié Réf. 2030
- Dissolvant pour colles Réf. 2023
- Biological cleaner Réf. 1034

Temps de réalisation : 5 mm  
Tenue : 8 h

Réalisation :

Etape N° 1	Etape N° 2	Etape N° 3
		
<p>Confectionner deux boudins de <b>Plasto-Nat</b> plus ou moins gros.</p>	<p>Poser les deux morceaux en forme d'amande. Lisser vers l'extérieure au doigt. Ne raccorder qu'une seule extrémité de l'amande. Fixer l'ensemble au <b>Sealor</b> avec la <b>Brosse N° 6</b>.</p>	<p>Superposer les <b>Fards jaune</b>, puis <b>bleu</b> et <b>rouge-sang</b> sur le <b>Plasto-Nat</b>, en dégradé vers l'extérieur. A l'aide de la <b>Brosse N° 2</b>, poser du <b>Fard rouge-sang</b> à l'intérieur du cratère.</p>

**maqpro**

*L.E.C. – Le Maquillage Professionnel ®*

Département Effets Spéciaux - 2 Ter rue Alasseur 75.015 Paris

Tél : (33) 01.42.25.10.11 Fax : (33) 01.42.25.12.20 Mail : [maqpro@wanadoo.fr](mailto:maqpro@wanadoo.fr) - Site : [www.maqpro.com](http://www.maqpro.com)

Copyright 2008 – TOUS DROITS RESERVES -



Etape N° 4



Glisser la **Tubulure** dans l'extrémité non raccordée.  
Fixer la avec du Sparadrap. Recouvrir le bout de la **Tubulure** avec du **Plasto-Nat**.  
A l'aide de la **Spatule inox**, remplir de Sang gélifié.

Etape N° 5



Rajouter du **Sang épais** sur le **Sang gélifié**.  
Alimenter la **Poire** ou la **Seringue** avec du **Sang liquide**.

## ASTUCES

Vous pouvez remplacer la tubulure par un cathéter souple.

Grâce au **Sealor**, vous pouvez facilement soulever le **Plasto-nat** pour y glisser l'os.

## DEMAQUILLAGE

Retirer la **Tubulure**.

Enlever le plus gros de la plaie à l'aide de la **Spatule inox**.

Tamponner d'abord un coton hydrophile imbibé de **Dissolvant colles**.

Finir avec un coton hydrophile imbibé de **Biological cleaner**.

## ENTRETIEN DU MATERIEL

Nettoyer la **Tubulure**, la **Poire** ou la **Seringue** à l'eau tiède.

Tremper les poils de la **Brosse N° 6** dans un peu de **Dissolvant pour colles**. Sécher au kleenex.

Nettoyer la **Spatule inox** avec un peu de **Dissolvant pour colles**.

Nettoyer la **Brosse N° 2** au **Nettoyant pinceaux** puis sécher au kleenex.

**maqpro**

*L.E.C. – Le Maquillage Professionnel ®*

Département Effets Spéciaux - 2 Ter rue Alasseur 75.015 Paris

Tél : (33) 01.42.25.10.11 Fax : (33) 01.42.25.12.20 Mail : [maqpro@wanadoo.fr](mailto:maqpro@wanadoo.fr) - Site : [www.maqpro.com](http://www.maqpro.com)

Copyright 2008 – TOUS DROITS RESERVES -

